

Адрес	Описание
Регистры ввода (функция 4):	
0x0301	Версия ПО (значение 401 читается как 4.01).
0x0400	Уровень пламени. В сотых долях процента. Знаковое целое число.
0x0401	Флаг наличия пламени: 1 - пламя обнаружено, 0 - пламя не обнаружено.
0x0402	Минимальное время работы. Определяется положением потенциометра на плате. В десятых долях секунды. Беззнаковое целое число. 0xFFFF — измерения еще не готовы, следует повторить запрос позже.
0x0403	Задержка включения. Определяется положением потенциометра на плате. В десятых долях секунды. Беззнаковое целое число. 0xFFFF — измерения еще не готовы, следует повторить запрос позже.
0x0404	Продолжительность последующей продувки. Определяется положением потенциометра на плате. В десятых долях секунды. Беззнаковое целое число. 0xFFFF — измерения еще не готовы, следует повторить запрос позже.
0x0405	Показание датчика температуры. В десятых долях градуса Цельсия. Знаковое целое число. 0x8000 – ошибка измерения (измерения еще не готовы / обрыв датчика / КЗ на входе датчика).
0x0406	Сопротивление на входе датчика температуры. В Омах. Беззнаковое целое число.
0x0407	Состояние реле. Битовое поле (0 — разомкнут, 1 — замкнут): бит 0 (младший) — реле управления клапаном газа, бит 1 — реле управление розжигом, бит 2 — реле управление основным вентилятором, бит 3 — реле управления доп. вентилятором. бит 4 — реле аварии.
0x0408	Состояние дискретных входов. Битовое поле (0 — разомкнут, 1 — замкнут): бит 0 (младший) — резерв, бит 1 — резерв, бит 2 — флюгер (0 - обдува нет, 1 - обдув есть), бит 3 — датчик давления газа (0 - низкое давление, 1 - нормальное давление), бит 4 — запуск/останов вентиляции (0 - останов вентиляции, 1 - запуск вентиляции), бит 5 — запуск/останов нагрева (0 - останов нагрева, 1 - запуск нагрева), бит 6 — сброс аварии (при переходе с 0 в 1 происходит сброс аварии).
0x0409	Режим работы. Беззнаковое целое число. Данный регистр может принимать следующие значения: 0 — режим не выбран, 1 — авто обогрев, авто вентиляция, 2 — непрерывный обогрев, 3 — непрерывная вентиляция, 4 — авто обогрев, непрерывная вентиляция.
0x0410	Зарегистрированные аварии. Битовое поле (0 — авария не зарегистрирована, 1 — авария зарегистрирована). Зарегистрированные аварии включают в себя активные в данный момент аварии, а также неактивные аварии, бывшие когда-то активными. Чтобы сбросить зарегистрированные неактивные аварии следует выполнить операцию сброса аварий. Чтение этого регистра обязательно. При его чтении формируется содержимое следующих регистров аварий.

	Бит	Описание
	0	Резерв.
	1	Не обнаружено пламя при запуске.
	2	Низкое давление / обрыв датчика.
	3	Пламя погасло.
	4	Зафиксирован обдув камеры сгорания при отключенном вентиляторе.
	5	Отсутствует обдув камеры сгорания.
	6	Обрыв или неисправность датчика температуры.
	7	Пламя не гаснет.
	8	Неправильный сигнал пламени.
	9	Продолжительный сигнал сброса аварии.
	10	Частые попытки сброса аварий.
	11	Сигнал от предохранительного ограничителя температуры (STL).
	12	Сигнал от предохранительного реле температуры (STM).
	13	Отключился обдув камеры сгорания.
	14	Короткий промежуток времени между пусками.
	15	Возникла ошибка при перепрошивке устройства.
0x0411	Зарегистрированные аварии (продолжение).	
	Бит	Описание
	0	Подача газа заблокирована резервной схемой контроля.
	1	Резерв.
	2	Резерв.
	3	Резерв.
	4	Ошибка инициализации системы.
	5	Ошибка доступа к устройству.
	6	Включен режим тестирования.
	7	Резерв.
	8	Резерв.
	9	Резерв.
	10	Резерв.
	11	Резерв.
	12	Низкое напряжение питания.
	13	Резерв.
	14	Резерв.
	15	Резерв.
0x0412	Зарегистрированные аварии (продолжение).	
	Бит	Описание
	0	Резерв.
	1	Перегрузка системы.
	2	Резерв.

	3	Резерв.
	4	Резерв.
	5	Резерв.
	6	Резерв.
	7	Резерв.
	8	Резерв.
	9	Резерв.
	10	Резерв.
	11	Резерв.
	12	Резерв.
	13	Резерв.
	14	Резерв.
	15	Резерв.

Регистры хранения (функция 3):

0x0220	Адрес устройства в сети ModbusRTU. Беззнаковое целое число.
0x0221	Скорость передачи данных. Беззнаковое целое число. Данный регистр может принимать следующие значения: 1 – 1200 бод; 2 – 2400 бод; 3 – 4800 бод; 4 – 9600 бод; 5 – 19200 бод; 6 – 38400 бод; 7 – 57600 бод; 8 – 115200 бод;